Vitalinux DGA - Soporte #701

CAMBIAR CONTRASEÑA DEL DEPÓSITO DE CLAVES

2017-05-16 19:58 - Manuel Castellano

Estado:	Cerrada	
Prioridad:	Normal	
Asignado a:	Nacho Sancho	
Categoría:	Equipos Cliente	
owner-email:		

Descripción

¿Cómo puedo cambiar la contraseña del depósito de claves? Algún alumno la olvida.

Histórico

#1 - 2017-05-17 19:02 - Nacho Sancho

- Estado cambiado Abierta - Nueva por Solucion - Propuesta de cierre

- Asignado a establecido a Nacho Sancho

Hola Manuel.
La contraseña del depósito de claves no se puede "cambiar" ya que es la que se usa para cifrar otras contraseñas. Lo que se puede hacer es borrar el anillo de claves creado (se borrarán las claves que hay almacenadas en el mismo) y si el sistema de nuevo necesita usar un anillo de claves volverá a pedir una nueva.

Para borrar el anillo de claves tienes que borrar los archivos que terminan en extensión keyring que se almacenan en el directorio del usuario (/home/alumno), dentro de un subidrectorio oculto: .local/share/keyrings/
Para borrar el archivo entra como usuario profesor, abres un navegador de archivos, y te vas a /home. Ahí le das botón derecho sobre la carpeta y ejecutas abrir como root (introduces credenciales). Una vez hecho esto, navegas al home del usuario alumno (/home/alumno) y para ver los directorios ocutos (si no los ves) realizas la combinación CTRL-h. Ahora verás el directorio .local -> share -> keyrings y en ése directorio borras los archivos que haya terminados en keyring

Por último, normalmente el uso del anillo de claves viene para cifrar las contraseñas de las wifi si no le has dado la opción de "Todos los usuarios deben conectarse a esta red". Si quieres que no te de mal el anillo de claves, haz uso de esta faq

Espero haberme explicado...ya nos dices si lo consigues. Sino, te paso un comando para que se borren los anillos que haya en el sistema y fiesta!!

Saludos
-- nacho

#2 - 2017-05-24 11:52 - Manuel Castellano

- Estado cambiado Solucion - Propuesta de cierre por Cerrada

Estupendo. ¡Funciona!