

## Vitalinux DGA - Soporte #1784

### IES Corona de Aragón - Desactivar la cuenta de invitado en un equipo

2019-03-15 13:31 - Javier Maza Gracia

<b>Estado:</b>	Cerrada
<b>Prioridad:</b>	Normal
<b>Asignado a:</b>	Nacho Sancho
<b>Categoría:</b>	
<b>owner-email:</b>	
<b>Descripción</b>	
<p>Tenemos un equipo que nos interesaría deshabilitarle la cuenta de invitado. El motivo es que es el equipo de un Departamento que está conectado a su correspondiente impresora. El problema que tienen es que como están ubicados en un espacio que usan también otros profesores les están usando su equipo e imprimiendo en su impresora. Por ello he eliminado las cuentas de profesor y alumno de ese equipo y he dejado solamente las del usuario DGA y otra para que usen las profesoras del Departamento con una contraseña específica. El problema es que todavía se puede entrar como invitado e imprimir cualquier archivo que lleven en un pendrive.</p> <p>El CID del equipo es 6307. Si necesitáis algún dato más decídmelo.</p> <p>Si no lo hacéis vosotros en remoto, decidme al menos como hacerlo y lo hago yo.</p>	

#### Histórico

##### #1 - 2019-03-15 13:32 - Javier Maza Gracia

Si vais a acceder al equipo en remoto, decídmelo antes, por favor, para que deje el equipo encendido.

##### #2 - 2019-03-18 10:47 - Nacho Sancho

- Asunto cambiado Desactivar la cuenta de invitado en un equipo por IES Corona de Aragón - Desactivar la cuenta de invitado en un equipo

- Estado cambiado Abierta - Nueva por Abierta - Respuesta Soporte

- Asignado a establecido a Nacho Sancho

Hola Javier.

Para desactivar la cuenta de invitado debes crear un archivo en el directorio /etc/lightdm/lightdm.conf.d/ indicando dicha configuración. Para volver a activar el inicio en un futuro, con borrar el archivo sería suficiente.

El contenido del archivo debe ser:

```
[SeatDefaults]
allow-guest=false
```

Para hacerlo a mano, abres una terminal y escribes lo siguiente (como profesor o usuario administrador):

```
sudo sh -c 'printf "[SeatDefaults]\nallow-guest=false\n" >/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-no-guest.conf'
```

Luego reinicia y comprueba a ver si ya no aparece....

Si quieres que lo hagamos para todos los equipos, nos indicas. Si quieres que lo hagamos nosotros, arrácalo durante el día de hoy por ejemplo!

-- nacho

##### #3 - 2019-03-26 23:34 - Nacho Sancho

- Estado cambiado Abierta - Respuesta Soporte por Solucion - Propuesta de cierre

HOLA Javier...cerramos la incidencia? Todo resuelto?

##### #4 - 2019-03-29 11:59 - Javier Maza Gracia

- Estado cambiado Solucion - Propuesta de cierre por Cerrada

Todo resuelto, gracias. Cierro la incidencia.